

Последнее обновление: 09.02.2022 15:36

Пользователи

В разделе «Пользователи / биллинг» вы можете настроить параметры авторизации пользователей, разрешить самостоятельную регистрацию на web-сервере и включить демонстрационный доступ.

Системные настройки

Доступ к данным | Карты | Пользователи / Биллинг | UI | API | Брэндинг | Логи и журналы

☐ Разрешить отписываться от отчётов по расписанию

☐ Пароль должен быть сложным (разный регистр символов + спецсимволы + цифры)

Минимальная длина пароля: (Макс. значение: 32)

Порог блокировки: (if the password was entered incorrectly within the specified minutes)

Кол-во неудачных попыток входа перед блокировкой: (0 - нет лимита)

☒ Показывать "Войти как demo"?

Демо логин/пароль:

☐ Регистрация новых пользователей

ID организации для регистраций:

ID роли для регистраций:

Billing

Тип биллинга: ☒ Отключен ☐ AG.Server 5.x (HTTP) ☐ Windows domain ☐ Встроенный

Windows-домен для аутентификации:

Логин:

Пароль:

✓ ОК Отмена

Рис. 1: Пользователи

Настройки учетных записей и блокировка

Ниже приведены настройки учетных записей, доступные в разделе.

- **Разрешить отписываться от отчётов по расписанию** — опция добавляет в отчёты, присылаемые из программы, ссылку для самостоятельной отписки от рассылки.
- **Пароль должен быть сложным (разный регистр символов + спецсимволы + цифры)** — опция устанавливает следующие требования к паролю учетной записи пользователя: наличие специальных символов, цифр, строчных и заглавных букв.
- **Минимальная длина пароля** — минимальная длина пароля пользователя. Максимальное значение настройки 32.
- **Порог блокировки** — временной интервал, в минутах, по истечении которого происходит блокировка учетной записи в случае неудачных попыток входа. Пустое поле отключает блокировку по времени.
- **Кол-во неудачных попыток входа перед блокировкой** — количество неудачных попыток входа, после которых происходит блокировка учетной записи. Пустое поле отключает блокировку по количеству попыток входа.

Примечание

В случае неудачных попыток входа, после заданного лимита попыток или временного порога, учетная запись блокируется до её разблокировки администратором сервера.

Демонстрационный доступ

Демонстрационный доступ позволяет предоставить пользователям ограниченный доступ в программу «АвтоГРАФ.WEB» для знакомства с интерфейсом и функционалом программы.

Для настройки демонстрационного доступа:

- выполните [процедуру регистрации нового пользователя в организации](#), к которой будет предоставлен демонстрационный доступ. Определите роль пользователя в этой организации;

Пользователи: Редактировать

ФИО Демо

Общая информация | Контактные данные | Настройки | Свойства

Доступ

Логин demo Глобальные роли

Пароль

+ Добавить

Организация	Назначенное виртуальное дерево	Роли
Demo (man)	-	Read-only

☒ Включен

✓ OK

Отмена

Рис. 2: Регистрация пользователя для демо-доступа

- перейдите в меню «Системные настройки», на вкладку «Пользователи / Биллинг» и в поле «Демо логин/пароль» введите логин и пароль ранее зарегистрированного пользователя, от имени которого будет предоставлен демонстрационный доступ.

Параметры входа необходимо ввести в формате *логин/пароль*;

- включите опцию «Показывать «Войти как demo»?» для добавления кнопки быстрого входа в демонстрационный режим на стартовую страницу программы;
- сохраните настройки.


Регистрация на стартовой странице

На стартовую страницу программы «АвтоГРАФ.WEB» может быть добавлена форма для самостоятельной регистрации пользователей. По умолчанию пользователей в систему добавляют администраторы путем создания учетной записи и определения прав доступа в организациях.

Для добавления формы самостоятельной регистрации на стартовую страницу:

- включите опцию «Регистрация новых пользователей»;
- в выпадающем списке «ID организации для регистрации» выберите организацию, в которую будет добавлен новый пользователь. В списке перечислены все организации, созданные на web-сервере;
- в выпадающем списке «ID роли для регистраций» выберите роль, которая будет присваиваться новым пользователям в организации, выбранной на предыдущем этапе настройки;
- сохраните настройки.

На рисунке ниже приведена форма регистрации пользователей.



Скриншот веб-интерфейса для регистрации. В верхней части — панель с логотипом «ТехноКом» и кнопками «Вход» и «Регистрация». Основная форма имеет темный фон с белыми полями ввода. Первое поле — «E-mail» — помечено как «Обязательное поле». За ним следуют поля «Пароль» и «Подтверждение». В нижней части формы — ссылка «Забыли пароль?» и синяя кнопка «Отправить».

Рис. 3: Форма регистрации пользователей

[демо,, demo,, регистрация,, пользователи](#)

From:

<http://wiki.tk-chel.ru/> - **Документация АвтоГРАФ.WEB**

Permanent link:

<http://wiki.tk-chel.ru/admin/systemsettings/access>

Last update: **09.02.2022 15:36**

